

ixi-Framework

Installation & Konfiguration

Onlineversion

Inhalt

1	Einlei	tung	3
1	.1 Vor	aussetzungen	3
2	Instal	lation	3
	1 Spr	acha	лл
2	. shi	aciiea	
2		kommen	4
2	3 LIZE	enzvereinbarung	4
2	.4 Ziel	-Ordner wählen	5
2	.5 Lok	ale Benutzerverwaltung	5
2	.6 Sta	rt Installation	5
2	.7 Die	nstkonto	6
2	.8 HTT	IPS Einstellungen	7
2	.9 Win	dows Firewall	8
2	.10 Fer	tigstellen	8
3	ixi-Fr:	amework Management	٥
2		Integration	
5		III Contal	10
3	Z IXI-0	UMS Portal	11
	3.2.1 ľ) Ifentlicher Schlüssel	
3	.3 ixi-l	UMS Dienste	12
2	4 Infe	ormation	12
4	IXI-UN	IS Benutzerverwaltung	13
4	.1 Mer	nüleiste	13
	4.1.1 A	nzeige definieren	
	4.1.2 L	Templates	15 16
	4.1.2.1	LDAP Export	10
	4.1.2.3	LDAP Import	
4	.2 Ben	nutzer anlegen	20
4	.3 ixi-	UMS Nummer zuweisen	
Δ	4 ivi-l	UMS Tab	
	4.4.1 U	IMS Einstellungen	
	4.4.1.1	Allgemein	
	4.4.1.2	Fax Einstellungen	25
	4.4.1.3	SMS Einstellungen	26
	4.4.1.4	Voice + TTS Einstellungen	26
	4.4.2 i)	xi-UMS Voice-Mailbox Einstellungen	27
	4.4.2.1	Voice Mail	
	4.4.2.2 1122	Postfach	29 مد
	7.4.2.3		
	4474	Benachrichtigungen	31
	4.4.2.4 4.4.2.5	Benachrichtigungen Zurücksetzen - Gesperrte Voicemailbox freigeben	31 32

5 In	fo	3
5.1	Über estos GmbH 3	2
5.1 E 0	Version	5
5.2	version	5

1 Einleitung

ixi-Framework ist eine Sammlung von Softwaren, die für die Funktion und Konfiguration der ixi-UMS Enterprise Software benötigt werden.

Das aktuelle ixi-Framework beinhaltet

• Apache HTTP Server Version 2.4.59 mit OpenSSL Version 3.1.5

Erforderlich für die Funktion der ixi-UMS SnapIns, des ixi-UMS Voice-Mail Server und der mitgelieferten Webseiten.

• OpenSSL Version 1.0.2u

Erforderlich für TLS-Verbindungen der ixi-UMS Komponenten

- Firebird Server Version 3.0.5 Erforderlich für das Speichern der Journaldaten des ixi-UMS Kernel.
- OpenLDAP Server Version 2.4.42 (optional)

LDAP-Datenbank zur Benuterverwaltung. Dieser Server wird nur benötigt, wenn die ixi-UMS Benutzer lokal angelegt und verwaltet werden sollen.

• ixi-UMS Benutzerverwaltung (optional)

Die ixi-UMS Benutzerverwaltung ist eine Oberfläche für die lokale Benutzerverwaltung. Diese ist nur erforderlich, wenn keine andere LDAP Datenbank (z.B. Active Directory, IBM Domino) zur Verfügung steht. Die Anleitungen hierzu finden Sie in den Manuals des ixi-UMS Mail Server Connector und im ixi-UMS Voice-Mail Server.

1.1 Voraussetzungen

- Windows 10 (32bit / 64bit)
- Windows Server 2012/2012R2
- Windows Server 2016/2019/2022

2 Installation

Bevor Sie das ixi-Framework 7.0 Setup starten,

- müssen alle älteren Versionen deinstalliert werden *
- müssen Sie mit einem Administrator-Account angemeldet sein. **Hinweis**: Mit diesem Account laufen nach der Installation viele der benötigten Dienste für ixi-UMS Enterprise

Das Setup beinhaltet einen Konfigurationswizard für HTTPS. Die Ports der anderen Komponenten werden während der Installation fest eingerichtet:

Service	Port
Apache HTTP	8890
OPEN LDAP Server: LDAP	391
Firebird Datenbank Server (gds_db)	3050

Müssen diese Ports verändert werden, setzen Sie sich mit dem ixi-UMS Support in Verbindung.

Für die ixi-UMS Webanwendungen welche durch den ixi-UMS Portal Server zur Verfügung gestellt werden wird die Nutzung von HTTPS empfohlen. Der Standartport 443 kann während des Setups oder nachträglich geändert werden.

Während der Installation wird für den Benutzer "**sysdba**" des Firebird Servers das Passwort IXI-UMS vergeben. Das Passwort kann jederzeit geändert werden.

Einträge in der ixi-UMS Benutzerverwaltung sollten vor der Deinstallation des ixi-Framework exportiert werden. Die Benutzerdaten können in die neue OPEN LDAP Datenbank wieder importiert werden.

2.1 Sprache



2.2 Willkommen



Das ixi-Framework Setup kann in den Sprachen Deutsch und Englisch durchgeführt werden.

Die Konsole für die ixi-UMS Benutzerverwaltung wird in der gleichen Sprache installiert. Diese kann nach der Installation umgestellt werden.

Nach Festlegen der Sprache kann die Installation gestartet werden.

2.3 Lizenzvereinbarung



Es wird der Endbenutzer-Lizenzvertrag angezeigt.

Lesen Sie diesen aufmerksam durch und wählen Sie "Ich akzeptiere...".

Erst dann kann die Installation fortgesetzt werden.

2.4 Ziel-Ordner wählen

Setup - ixi-Framework	_		×			
Ziel-Ordner wählen Wohin soll ixi-Framework installiert werden?						
Das Setup wird ixi-Framework in den folgenden Ordner inst	allieren.					
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuch anderen Ordner auswählen möchten.	nen", falls	Sie einen				
C:\Program Files (x86)\estos\ixi-Framework Durchsuchen						
Mindestens 90,0 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.						
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eite	r >	Abbred	hen			

Als Nächstes müssen Sie den Installationspfad festlegen.

Alle weiteren ixi-UMS Komponenten werden sich standardmäßig in das hier angegebene Hauptverzeichnis installieren.

2.5 Lokale Benutzerverwaltung

🕎 Setup - ixi-Framework	_		Х					
Lokale Benutzerverwaltung Soll die lokale Benutzerverwaltung installiert werden?								
Die lokale Benutzerverwaltung besteht aus der Verwaltungsoberfläc Benutzerverwaltung" und Open LDAP.	he "ixi-l	JMS						
Open LDAP benötigt das MIT Kerberos, das ebenfalls installiert wird, wenn Sie diese Option auswählen.								
Lokale Benutzerverwaltung								
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eite	r >	Abbre	chen					

Diese Auswahl ist nur zu wählen, wenn die ixi-UMS Benutzer auf dem lokalen Server verwaltet werden sollen.

Die auch benötigte Oberfläche für für die ixi-UMS Benutzerverwaltung wird automatisch mit installiert.

2.6 Start Installation

🖄 S	etup - ixi-Framework	_		×
Be	e reit zur Installation. Das Setup ist jetzt bereit, ixi-Framework auf Ihrem Computer zu	ı installieren.		
	Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	ı, oder auf "Z	urück",	
	Ziel-Ordner: C:\estos\ixi-Framework		^	
	Zusätzliche Aufgaben: Lokale Benutzerverwaltung			
	<		>	
	< <u>Z</u> urück	stallieren	Abbred	hen

Nachdem festgelegt wurde, welche Komponenten installiert werden, startet der Kopier- und Installationsvorgang.

2.7 Dienstkonto

ixi-Framework Konfigurat	ionsassistent			×
Dienstkonto				
Geben Sie das Passwort	t des Dienstkontos an.			
Benutzername	SRV2019STDDE\ixiadmin			
Passwort	•••••			
Passwort bestätigen	•••••			
			Weiter >	Abbrechen
ehler				×
Dia Anna I	tion of the second s		to be a second second	
Sie sollten	dung konnte nicht error die Installation nur forts	etzen, wenn Sie	runrt werden e sicher sind.	das
Passwort ri	chtig eingegeben zu ha	ben.		
Anderental	lls gehen Sie zurück um	den Dienstacco	ount zu ände	rn.
Installation	fortsetzen?			
		la	Ne	in
		20	<u> </u>	<u></u>
i-Framework Konfigurat	ionsassistent			×
Dienstkonto				
Geben Sie das Passwort	t des Dienstkontos an.			
Benutzername	BAK2017\administrator			
Passwort	•••••			
Passwort bestätigen	•••••			
Der angegebene Accoun eingegeben ist.	t kann sich nicht anmelden. S	tellen Sie sicher, da	ass das Passwor	t korrekt
Ist der Account in der Be "Benutzer wechseln" um installierte ixi-IMS Komo	nutzerverwaltung nicht mehr den aktuell angemeldeten Ber openten einzutragen.	vorhanden oder d nutzer als Dienst-A	eaktiviert, klicke .ccount für zukü	n Sie auf nftig
			Benutze	r wechseln
		_		
		< Zurück	Weiter >	Abbrechen

Während der Installation wird das Passwort für den Serviceaccount abgefragt.

Als Serviceaccount ist der Benutzeraccount angegeben, mit dem Sie angemeldet sind.

Dieser kann nicht geändert werden!

Alle ixi-UMS Dienste werden mit diesem Account installiert.

Update

Ist der ursprüngliche Installations-Account nicht mehr gültig schlägt die Anmeldung fehl.

Die Angabe des Installations- und Dienst-Accounts kann auf den Account gestellt mit dem Sie angemeldet sind.

Bestätigen Sie die Meldung mit "Nein".

Es wird Ihnen nun der Button "Benutzer wechseln" angeboten, mit welchem Sie als **zukünftiges** Dienstkonto den Benutzer einsetzen können, mit welchem Sie aktuell angemeldet sind.

Durch die Änderung des Installations-Accounts werden **nicht** die schon installierten Dienst umgestellt. Diese müssen in der Microsoft Dienste-Verwaltung manuell auf den neuen Dienst-Account umgestellt werden.

Nach dem Ändern des Dienst-Accounts können Sie das Passwort eingeben und die Installation fortsetzen.

2.8 HTTPS Einstellungen

ixi-UMS Enterprise bietet den Benutzern die Möglichkeit Informationen und/oder Einstellungen über eine Webseite abzurufen bzw. zu bearbeiten. Diese Webanwendungen werden durch den ixi-UMS Portal Server standardmäßig per HTTP auf Port 8890 zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Der Apache HTTP Server nutzt alle dem Rechner eingetragenen IP-Adressen. Lesen Sie unter "Zusatzinformationen" wie der Apache Server auf eine IP-Adresse gebunden wird.

ixi-Framework Konfigurationsassistent								
HTTPS-Einstellungen								
Legen Sie fest, ob HTTPS angeboten werden soll.								
Für die von ixi-UMS bereitgestellten Webanwendungen wird HTTPS dringend empfohlen. Legen Sie fest, ob und auf welchem Port HTTPS zusätzlich zur Verfügung gestellt werden soll.								
HTTPS aktivieren Port: 443 🗸 Aktualisieren								
Selbstsigniertes SSL-Zertifikat erstellen								
FQDN SRV2019STDDE								
O Vorhandenes SSL-Zertifikat importieren Auswählen								
O Bestehendes SSL-Zertifikat weiterverwenden Details								
Weiter > Abbrech	en							



Warning	Der für HTTPS angegebene Port ist bereits auf folgenden IP-Adressen in × Benutzung: 10.50.20.15	
		Bitte geben Sie einen anderen Port an oder ändern/deaktivieren Sie den Dienst, der den angegebenen Port belegt! Andernfalls kann es zu Problemen mit ixi-Framework, ixi-UMS und/oder dieser Anwendung kommen!
		ОК

Sie können die Webanwendungen **zusätzlich** per HTTPS veröffentlichen.

Für die Nutzung von HTTPS ist ein im Apache HTTP Server hinterlegtes SSL-Zertifikat erforderlich. Sie können

- vom Setup ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat erstellen lassen,
- ein vorhandenes SSL-Zertifikat importieren
- oder (bei einem Update) das schon im Apache Server vorhandene Zertifikat übernehmen.

Hinweis:

Die HTTPS-Konfiguration kann nach der Installation jederzeit erneut gestartet werden.

Ein vorhandenes Zertifikat muss auf dem Rechner zur Verfügung stehen und kann dann ausgewählt werden als:

- PEM encodiertes Server-Zertifikat als .cer- oder .crt-Datei mit dem dazugehörigen "Privat Key" als "key"-Datei

oder als:

- PKCS#12 Zertifikat als .pfx Datei

Für die Nutzung der von ixi-UMS Enterprise zur Verfügung gestellten Weboberflächen im internen Netzwerk ist ein selbstsigniertes Zertifikat ausreichend.

Wird **HTTPS aktiviert**, wird überprüft ob der angegebene Port (für alle lokalen IP_Adressen) verfügbar ist. Ist der angegebene Port auf allen oder einer der IP-Adressen schon belegt, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Es wird dringend empfohlen den Apache HTTP Server des ixi-Frameworks dann auf einen anderen Port oder auf eine feste, freie IP-Adresse zu binden.

2.9 Windows Firewall

Einige ixi-UMS Enterprise Komponenten müssen über das Netzwerk erreichbar sein.

ixi-Framework Konfigurationsassistent	×
Windows Firewall	
Legen Sie fest, ob Einträge für ixi-UMS erstellt werden sollen.	
Es können Regeln für alle ixi-UMS-Komponenten in der lokalen Windows-Firewall erstellt werden. Ist dieses Feature aktiv ist, werden die Setups der ixi-UMS Komponenten die jeweils benötigten Regeln in der Windows Firewall eintragen.	
Regeln für ixi-UMS in der Windows-Firewall anlegen	
Fertig Abbred	nen

Benötigte Zugriffe sind:

- im ixi-Framework festgelegter HTTP/HTTPS Port für die Administration und Verfügbarkeit der web-basierten Benutzerseiten
- im ixi-UMS Mail Server Connector definierte Ports für E-Mail Empfang/Versand

Wir diese Funktion hier aktiviert, können die Setups der ixi-UMS Komponenten die benötigten Freigaben in der Windows Firewall eintragen.

2.10 Fertigstellen

Im weiteren Verlauf werden jetzt nacheinander die Dienste installiert und konfiguriert.



Unter anderem versucht das Setup das Standardpasswort des Systemadministrators der Firebird Datenbank umzubenennen.

Auf einigen Systemen schlägt dieser Vorgang fehl. In diesem Fall wird ein Hinweis ausgegeben und der Benutzer **sysdba** des Firebird Servers behält sein Standardpasswort.

Sollten Sie dieses ändern wollen, lesen Sie bitte in den Zusatzinformationen: Ändern des Passwortes des sydba

auf "Fertigstellen".

Zum Beenden der Installation klicken Sie

3 ixi-Framework Management



Während der Installation werden die für ixi-UMS Enterprise benötigten Snap-Ins automatisch auf dem Rechner registriert.

Die Snap-Ins lassen sich wie jedes andere Snap-In einer MMC hinzufügen.

Über "Datei - Snap-In hinzufügen/entfernen - Hinzufügen" können die ixi-UMS Snap-Ins ausgewählt werden:

ᡖ Kon	sole1 - [Kor	isolenstamm	n]							
Date	i Aktion Neu	Ansicht	•	Snap-Ins hinzufügen bzw. entfe	ernen					×
	Öffnen Speichern			Sie können für diese Konsole Snaj konfigurieren. Erweiterbare Snap Verfüghare Snan-Ins:	p-Ins auswähl -Ins können m	en, nit de	die auf dem Compu en aktivierten Erwei	ter verfügbar sind, und den ausgewählt terungen konfiguriert werden. Ausgewählte Snan-Ins:	en Snap-In-Satz	
	Speichern (Snap-In hir Optionen 1 C:\Windo 2 C:\Users\ 3 C:\Users\ 4 C:\Users\	unter nzufügen/en wws\\event \Desktop\I \RConn.m \Konsole1.	nt tv N	Snap-In Sixi-UMS FAPI Connector ixi-UMS Kernel Configurat ixi-UMS Kernel Monitoring Xi-UMS Mail Server Con Sixi-UMS MDS ixi-UMS Render Connector Xi-UMS Voice-Mail Server	Anbieter estos GmbH estos GmbH estos GmbH estos GmbH estos GmbH estos GmbH	^	Hinzufügen >	Konsolenstamm ixi-UMS Render Connector ixi-UMS Mail Server Connector ixi-UMS Kernel Configuration ixi-UMS FAPI Connector	Enweiterungen bearbeiten Entfernen Nach oben Nach unten	
	Beenden								OK Abbrecher	n

Umschalten der Sprache des Snap-Ins

Die Sprache der Snap-Ins wird in der Datei "snapinLang.ini" im jeweiligen Benutzerverzeichnis unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\estos" angegeben.

Zum Ändern der Sprache tragen Sie unter [Language]

Language=de für Deutsch

Language=en für Englisch

ein und starten Sie die MMC neu.

3.1 UC Integration

ixi-UMS Enterprise stellt über den ixi-UMS Portal Server verschiedene browser-basierte Konfigurationsmöglichkeiten für die Benutzer zur Verfügung.

Das ixi-UMS Benutzer Portal kann über einen "WebTabs" von ProCall veröffentlicht werden. Informationen dazu erhalten Sie im ixi-UMS Portal Server Manual in den Zusatzinformationen im Artikel: ixi-UMS Benutzer Portal im estos ProCall einbinden.

Damit die Benutzer sich in dem Fall nicht am ixi-UMS Benutzer Portal anmelden müssen, kann die Anmeldung an den Webseiten über die "ProCall Enterprise Integration" automatisch per Single-Sign-On erfolgen, wenn die Benutzerverwaltung von ProCall und ixi-UMS Enterprise in dem selben Active Directory durchgeführt werden.

Voraussetzung:

- ein ProCall Server ab Version 6 ist im Netzwerk installiert
- Der "estos UCServer Web Services" Dienst ist gestartet und der "Web Service" auf Port 7224 ist verfügbar
- die Benutzerverwaltung für ixi-UMS Enterprise und ProCall sind im Active Directory
- der ProCall UCServer ist in der ixi-Framework Konfiguration eingetragen

Tragen Sie den Namen des Rechners auf welchem der UCServer von ProCall 6 Enterprise installiert ist ein oder klicken Sie auf "UCServer finden" damit ixi-Framework im Netzwerk nach einem installierten UCServer sucht.

🗳 UC Integration		×						
Die über das ixi-UMS Portal verfügbaren Web-Anwendungen "ixi-UMS Web Journal", "ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration" und "ixi-UMS Benutzereinstellungen" können in einer "WebTab" im ProCall eingebunden / veröffentlicht werden. Wird Active Directory als gemeinsame Benutzerverwaltung für ProCall (ab Version 6) und ixi-UMS verwendet, können die im ixi-UMS Portal verfügbaren Web-Anwendungen ohne Eingabe des Logins (Single-Sign-On) genutzt werden. Geben Sie den UCServer der Version "ProCall 6" oder neuer an.								
UCServer Name:	estos CTIServer UCServer finden							
Der "estos UC Server Web Services" Dienst muss gestartet und der "Web Service" auf Port 7224 verfügbar sein. Die Anmeldung per SSO muss in der entsprechenden ixi-UMS Komponente aktiviert werden.								
Hilfe	OK Abbrechen Übernehme	en						

Soll die Anmeldung über SSO durchgeführt werden, muss das in der Konfiguration des ixi-UMS Portal Servers aktiviert werden.

3.2 ixi-UMS Portal

Um die Verbindung vom ixi-UMS Portal Server zu den ixi-UMS Komponenten und zu den Arbeitsplätzen zu sichern, werden die JWT-Token, die den Benutzern nach Authentifizierung ausgestellt werden, digital signiert. Zu diesem Zweck muss auf allen Rechnern auf denen die benötigten ixi-UMS Komponenten installiert sind der "public.key" eingetragen werden.

Weitere Infromationen zu den "JWT-Token" und Einrichtung bei verteilten Installationen entnehmen Sie bitte dem Manual des ixi-UMS Portal Servers.

3.2.1 ixi-UMS Portal Server

🕅 ixi-UMS Portal				-		×
ixi-UMS Portal Server	Öffentlicher Schlüssel					
Damit der ixi-UMS Po Komponenten zugrei hier eingetragen seir	rtal Server auf die auf d fen kann, muss der öffe 1.	liesem Comp ntliche Schli	outer instal üssel des iv	llierten ix d-UMS Po	ii-UMS ortal Serv	ers
Ist der ixi-UMS Porta automatisch eingetra Ist der ixi-UMS Porta Schlüssel vom ixi-UM manuell rein kopiert v Geben Sie die Verbin	l Server auf dem selben Igen. I Server auf einem ande S Portal Server per http, verden. dungsdaten zum ixi-UMS	Rechner in: ren Rechne /https herui 6 Portal Serv	stalliert, wi r installiert nter gelade ver an:	rd der So , kann de en, impor	chlüssel er öffentli tiert oder	che
IP/Host ixi-	JMS-Portal-Server		8890	∠ htt	ps	
		Öffentl. S	chlüssel he	runterlad	den	
		Öffentl.	Schlüssel ir	nportiere	'n	
Hilfe		ОК	Abbre	chen	Überneh	imen

Der "public.key" wird automatisch in das lokal installierte ixi-Framework eingetragen. Ist der ixi-UMS Portal Server auf einem anderen Rechner installiert, kann der "public.key" per http/https runter geladen werden.

Alternativ kann der "public.key" im ixi-UMS Portal Server exportiert und hier importiert werden.

Weitere Infromationen zu den "JWT-Token" und Einrichtung bei verteilten Installationen entnehmen Sie bitte dem Manual des ixi-UMS Portal Servers.

3.2.2 Öffentlicher Schlüssel

ď	l ixi-UMS Portal				-		×
	ixi-UMS Portal Server	Öffentlicher Schlü	ssel				
	Tragen Sie den öffe	ntliche Schlüssel des	ixi-UMS Portal S	ervers ein:			
	Öffentlicher Schlüss	el					
	BEGIN PUBLIC MIIBIJANBgkqhkiG9 +edKG6 Nt3F+yTTJP2+iT/a HaNJu8kW17T3ux' qi4vlXuCFfGyvqcf- lbX064GTGmoO3tv	KEY BWOBAQEFAAOCAQ IXMVQtBB1OWOOK8 (I4VN/M/Vn5dzLrBjt +6K/r +BSvI1GrlKhO WneppcQyVOPLVał	8AMIIBCgKCAQE 8tkZ43IzP 1AR.cun 5xVwnf6NWVIP619 GOz + VvKq27E78 1titOke6CMRuIUp	AtH589uXa nZmxjsaMTI 9AgVHCSl84 wiTIDFT5Ft kbQk3EbhM	NhQfAC qAkX5u g41pAg V75yqJ k4fq1dd	C bnzaH JDi1 Ty eM43U	*
	Fingerprint						
	10:13:2d:32:06:4a b1:e0:d9:35:d6:51	a:ac:b2:fb:1e:1b:43	:3b:80:ce:58:72	:3b:25:22:0	lf:3c:50):41:7d:	c0:
	Der Schlüssel wurde heruntergeladen.	am 11.12.2019 10	02 von http://10	.20.90.205	:8890		
	Hilfe		ОК	Abbrech	ien	Übernel	hmen

Nach dem Import des öffentlichen Schlüssels wird dieser hier angezeigt.

Bei Bedarf kann dieser mittels dem "Fingerprint" schnell mit dem im ixi-UMS Portal Server erstellen/eingetragenen Schlüssel überprüft werden.

In der untersten Zeile wird angezeigt wann und wie der Schlüssel eingetragen wurde.

3.3 ixi-UMS Dienste

In den ixi-UMS Diensten können alle durch ixi-UMS installierte Dienste überwacht werden. Die Dienste können mittels "rechter Mausklick" und über die Menüleiste beendet und gestartet werden.

Die angezeigten Dienste sind abhängig von den installierten Komponenten.



Ø Dienst gestartet

Dienst beendet

Ø Dienst deaktiviert

Hinweis:

Bitte beachten Sie: wird der Dienst "Apache 2.4 (ixi-Framework") beendet, sind Einstellungen und die Anzeige der Dienste in der MMC nicht mehr möglich. Der Dienst muss über die Dienstesteuerung des Betriebssystems wieder gestartet werden.

3.4 Information

	() estos
Version	Datum
2.4.43 WI-V3.0.5.33220	21.04.2020 14:06:36 06.01.2020 14:24:44
ce-Software, -Kompor <u>t</u>	nenten und -Bibliotheken Schließen
	Version 2.4.43 WI-V3.0.5.33220 ce-Software, -Kompor

Hier werden einige Informationen über installierte Dateiversionen angezeigt.

4 ixi-UMS Benutzerverwaltung

Wenn Sie den Dienst OPEN LDAP als Benutzerdatenbank mit installiert haben, erhalten Sie bei der Installation ein entsprechendes Icon, um die ixi-UMS Benutzerverwaltung zu starten.



Hinweis:

Wird ein anderer LDAP Server für die Benutzerverwaltung eingesetzt, kann die Oberfläche der ixi-UMS Benutzerverwaltung in den LDAP-Einstellungen auf diesen "gemappt" werden, um den Benutzern die benötigten ixi-UMS Einstellungen einzutragen.

Voraussetzung hierfür ist, dass die benötigten Attribute im LDAP-Server vorhanden sind und/oder eingetragen wurden.

4.1 Menüleiste

Über die Menüleiste können Benutzer angelegt, die Anzeige modifiziert und die "Einstellungen" aufgerufen werden.

ixi-UMS Benutzerverwaltung	Deutsch Englisch	- 0	×
3	Sprache	Suchen	
Anzeigename 🔺	E-Mail	Faxnummer Firma	
💄 Huber, Claudia	CHuber@business.com	+49 596 64579877	
💄 Marten, Frank	Marten@Business.com	+49 596 64579874	
💄 Mayr, Franziska	FMayr@business.com	+49 596 64579876	
🙎 Schneider-Franken, Maria	Schneider-FrankenM@Business.com	+49 596 64579875	
💄 Sebastian Kümmel	SKuemmel@business.com		
14:48:35 WIN-K908D2USQLK	Administrator		

- Schließen der ixi-UMS Benutzerverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Markiertes Objekt editieren
- Aktualisieren
- 📜 Löschen
- Anzeige definieren (Spalten festlegen)
- LDAP-Einstellungen zur Konsole und Backup

Die Sprache der Oberfläche kann über den Button ^{Sprache} zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden. In dem Feld "**Suchen**" kann nach angezeigten Namen gesucht werden. Es wird im gesamten Namen gesucht.

4.1.1 Anzeige definieren

Über den Button 🎹 kann die Spaltenauswahl für die Anzeige öffnet werden.

Anzeige definieren	×
Anzeige für Benutzer	
Aktuelle Anzeige	
Anzeigename E-Mail Faxnummer Firma	
	<u>B</u> earbeiten
<u>c</u>	IK <u>A</u> bbrechen

Anzeige definieren \times Definition für Anzeige von Benutzer × Anzeige I Aktuelle Verfügbare Felder Felder zum anzeigen Anzeige Allgemeiner Name Anzeigename E-Mail ^ -Abteilungsnummer Beschreibung Arbeitnehmernummer E-Mail Faxnum Faxnummer Firma 4 Arbeitnehmerart Vorname Private Telefonnummer = Initialien ŧ Ort Manager Mobiltlefon Nummer Typ Abteilung Pager Nummer Postleitzahl Postfach Raum Nummer Sekretärin Nachname Bundesstaat ¥ arbeiten <u>0</u>K Abbrechen Abbrechen ŪΝ

Die angezeigten Spalten werden aktuell in der ixi-UMS Benutzerverwaltung angezeigt.

Über den Button "Bearbeiten" können Spalten zur Anzeige hinzu gefügt oder entfernt werden.

Die verfügbaren Felder werden in der linken, die angezeigten Felder in der rechten Spalte angezeigt.

Die verfügbaren Felder in der linken Spalten können mittels den Pfeiltasten in die rechte Spalte hinzugefügt werden.

4.1.2 LDAP-Einstellungen

Über den Button 📕 können die LDAP-Verbindungsdaten für die ixi-UMS Benutzerverwaltung geöffnet werden. Standardmäßig ist die Oberfäche auf die mit installierte OPEN LDAP Datenbank verbunden.

Einstellungen		×
LDAP Temp	lates LDAP Export LDAP Import	
-LDAP Einste	llungen	
Anmeldung]	
Host	10.10.150 Verbindungssicherheit LDAPS V	
Port	991 🗘 Keine LDAPS StartTLS	
User DN	cn=Administrator,dc=ixi,dc=net	
Base DN	dc=IXI,dc=net	
Passwort	Wiederholen	
LDAP-	Server seitenweise abfragen	
🗹 Firma v	verwenden. Das Attribut Company muss im LDAP-Schema vorhanden sein	
Hilfe	<u> </u>	nen

Soll die ixi-UMS Benutzerverwaltung die Daten aus einer anderen LDAP-Datenbank anzeigen, können die Verbindungsdaten entsprechend angepasst werden.

Wurde der OPEN LDAP Server auf LDAPS umgestellt bzw. soll die Verbindung zu der LDAP-Datenbank per LDAPS hergestellt werden, muss als "Host" der FQDN angegeben werden welcher im Zertifikat eingetragen ist.

Wenn der LDAP Server die Option unterstützt, können die Benutzer "seitenweise abgefragt" (paged-mode) werden.

Beachten Sie, dass die zu lesenden LDAP-Felder (Schema) den LDAP-Attributen in dem von ixi-UMS Enterprise mitgelieferten OPEN LDAP entsprechen oder die zu lesenden Attribute definiert werden müssen.

Ausnahme hier ist das Feld "Company", das als Feld "Firma" in den Benutzereinstellungen angezeigt wird. Da dieses kein Standardfeld ist, kann das "Mapping" deaktiviert werden. Das Attribut muss dann in der externen nicht Datenbank vorhanden sein

Für die Übernahme der Änderungen muss die Oberfläche der ixi-UMS Benutzerverwaltung geschlossen und wieder geöffnet werden.

4.1.2.1 Templates

Nachfolgende Einstellung sind nur für neu angelegte Benutzerobjekte gültig. Schon vorhandene Benutzer werden nicht geändert.

Es kann festgelegt werden, wie der Anzeigename in der ixi-UMS Benutzerverwaltung gebildet werden soll.

Unter **E-Mail-Templates** wird festgelegt, wie die E-Mail Adresse der Benutzer beim Anlegen generiert werden soll. Die Auswahl wird als "Adressen Beispiel" dargestellt.

Einstellungen	×
LDAP Templates LDAP Export LDAP Import	
Anzeigenamen Templates Nachname, Vorname	O Vorname Nachname
E-Mail Templates Adressen Beispiel: JohnSmith@Business.net	Erweitert
Vorname + Nachname	
○ Vorname + '.' + Nachname	
○ Nachname + Vorname	
○ Nachname + '.' + Vorname	
	Einfache Darstellung
Primary domain Business.net	
Hilfe	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen <u>Ü</u> bernehmen

Wird "Erweitert" ausgewählt, kann die Vorlage individuell angepasst werden.

Einstellungen		×
LDAP Templates LDAP Export	LDAP Import	
Anzeigenamen Templates		
Nachname, Vorname	O Vorname Nachname	
E-Mail Templates		
Adressen Beispiel: SmithJ@Bu	siness.net 🗹 Erweitert	
O Erste Zeichen des Vo	ornamens + Vachname	
○ Vorname + v + erst	zeichen des Nachnamens	
O Erste Zeichen des N	achnamens + 🛛 🗸 + Vorname	
Nachname + + erst	te 1 Zeichen des Vornamens	
	Erweiterte Ansich	nt
Primary domain Business.net		
Hilfe	<u> </u>	nen

4.1.2.2 LDAP Export

Sollen die Benutzer gesichert werden, können diese in eine LDIF-Datei exportiert werden. Starten Sie die Abfrage über den Button "Abfrage starten".

Je nachdem, wieviele Benutzer im OPEN LDAP eingetragen sind, kann diese Abfrage eine Weile dauern.

Einstellu	ngen								×
LDAP	Templates LD	AP Export	LDAP Import						
LDAF	^o Datenbank Expo	ort							
٥A	lle Daten								
OE	igene Abfrage	objectCl	lass=*						
Erge	bniss								
st: V I: En disp give mail: ixi-ui ixi-ui # Ar	ereinigtes Königre igland layName: Smith, S nName: Steve SmithS@Busine: msMobileUserCon msMobileUserCon nzahl der Einträge	ich teve s.net figuration: figuration: 5	iumPinDate=43; s,layout=Sales,v	307,iumPI vcard=Sal	N={2}9PFeo; es'',IXIFaxMa	≪4gbe6Q+W axPages=0,iu	V∨AD9 umCfgV)+Fg==, /er=2	
	-								~
<								>	
					Abfra	age starten	<u>S</u> peid	chern ur	nter
Hilf	e			[<u>0</u> K	Abbred	hen	<u>Ü</u> berr	nehmen

Ist die Abfrage beendet, können die Daten über "Speichern unter" in einer Datei abgespeichert werden.

📱 Save To LDAP Export File	×
← → ∽ ↑ ■ > Dieser PC > Desktop	✓ ♂ "Desktop" durchsuchen
Dateiname: ixi-UMS Benutzer.ldif	~
Dateityp: LDAP Export Dateien (*.Idif)	~
✓ <u>O</u> rdner durchsuchen	Speichern Abbrechen

4.1.2.3 | DAP Import

stellungen					>
DAP Templates LDAP Exp	port LDAP Import				
 S Öffnan					\sim
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square $	Dieser PC > Desktop	• 0 "De	esktop" du	rchsuch	en p
Organisieren 🔻 Ne	uer Ordner				· ()
📃 Desktop	Name	Änder	rungsdatur	n T	ур
ai Administra	ixi-UMS Benutzer.	ldif 26.07.	2018 13:32	LI	DIF-E-Dat
Dieser PC			_		
Desktop V	<			1.110	
Datei <u>n</u> ame: Lixi-UMS Bei	nutzer.ldif		ort Files ("	.1017)	~
		U <u>f</u> fne	in	Abbre	chen
		Datei	auswählen	In	nport
Hilfa		<u>0</u> K	Abbred	chen	<u>Ü</u> bernehmer
ormation	konvertiert und eingele	esen.	×	Nach Impo	dem Öf rter eing
Tormation Die Daten werden H Ist der Vorgang erfo Importiert werden.	konvertiert und eingele olgreich können die Da	esen. aten danach OK	×	Nach Impo gebra werde	dem Öf rter eing acht wer en.
ormation Die Daten werden H Ist der Vorgang erfo Importiert werden. stellungen DAP Templates LDAP Exp	konvertiert und eingele olgreich können die Da port LDAP Import	esen. aten danach OK	×]	Nach Impo gebra werde	dem Öf rter eing acht wer en. >
iormation Die Daten werden H Ist der Vorgang erfo Importiert werden. stellungen DAP Templates LDAP Exp	konvertiert und eingele olgreich können die Da port LDAP Import	esen. aten danach OK	×]	Nach Impo gebra werde	dem Öf rter eing acht wer en.
iormation Die Daten werden I Ist der Vorgang erfe Importiert werden. stellungen DAP Templates LDAP Exp Importieren # Conversion Date: 26.07.2018 # Abfrage: objectClass=* # dc=ixi,dc=net #objectClass: dcObject # objectClass: organization # .: Ki dc: iKl dc: iKl dc: en=FrankMeier,dc=ixi,dc	konvertiert und eingele olgreich können die Da port LDAP Import 018 13:33:30 13:30:58	esen. eten danach OK		Nach Impo gebra werd	dem Öf rter eing acht wer en.

Um Benutzer aus einer älteren ixi-UMS Benutzerverwaltung zu importieren, müssen diese in einer LDIF-Datei vorliegen.

Über den Button "Datei auswählen" kann die LDIF-Datei ausgewählt werden.

en der Datei müssen die Daten über den esen und dabei in das richtige Format n. Dieser Vorgang muss jetzt gestartet

)AP	Templates	LDAP Export	LDAP Import					~
nporti	eren							
# Cor # Exp # Abfi	nversion Date ort Datum: 2 rage: object(e: 26.07.2018 26.07.2018 13: Class=*	13:33:30 30:58					^
# dc= #obje #obje #o: I× #dc: I	ixi,dc=net ctClass: dc0 ctClass: orga (I X	Ibject anization						
dn: cr cn: Fr object object object	n=FrankMeier ankMeier tClass: top tClass: perso tClass: organ	r,dc=ixi,dc=ne n iizationalPerso	t n					~
<							>	
)as Ei (ann g	inlesen der D gestartet wer)aten war erfol den.	greich. Der Imp	ortvorgang	Datei aus	wählen	Import	
Hilfe					<u>0</u> K	Abbreche	n <u>Ü</u> berr	nehmen

Dieser Vorgang kann eine Weile dauern. st das Konvertieren erfolgreich, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Die Benutzerdaten können jetzt über den Button "Import" in die OPEN LDAP Datenbank importiert werden.

nstellu	ngen					
DAP	Templa	tes LDAP Export LDAP Import				
Impor	rtieren					
addi	ng new i	entry "cn=FrankMeier,dc=ixi,dc=net"				\wedge
addi	ng new i	entry "cn=Stefan Marten,dc=ixi,dc=ne	et''			
addi	ng new	Information			×	
addi	ng new	Der Import war erfolgrei	ich.			
				ОК		
						v
<					>	
Das I kann	Einlesen I gestarte	der Daten war erfolgreich. Der Import t werden.	vorgang	Datei auswählen	Import	
Hilf	е			<u>O</u> K <u>A</u> bbreck	ien <u>Ü</u> ber	neh

Ist der Importvorgang erfolgreich verlaufen, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Alle importierten Daten sind mit "adding new entry" dargestellt.

Einstellungen	×
LDAP Templates LDAP Export LDAP Import	
Importieren	
adding new entry "cn=FrankMeier,dc=ixi,dc=net"	^
ldap_add: Already exists (68)	
Error	×
Beim Import wurde ein Fehler gemeldet.	
OK	J U
<	>
Das Einlesen der Daten war erfolgreich. Der Importvorgang kann gestartet werden. Datei auswähle	en Import
Hilfe <u>O</u> K <u>A</u> bb	rechen <u>Ü</u> bernehmen

Ist der Vorgang nicht erfolgreich, wird beim ersten Fehler eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Der Datensatz, in dem das Problem aufgetreten ist, wird im "Importfenster" ausgegeben.

Alle hinzugefügten Benutzerdaten werden jetzt unter "Benutzer" in der ixi-UMS Benutzerverwaltung dargestellt. Die Anzeige muss ggfs. mit "F5" aktualisiert werden.

4.2 Benutzer anlegen

Über den Button kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Beachten Sie vor dem Anlegen der Benutzer die Einstellungen unter "Templates"

Neuer Benutzer		Х
Allgemein Adresse	Firma Telefon E-Mail ixi-UMS	
Allgemeiner Name (CN	Stefan Marten	
Grundlegende Benut:	zer Informationen	
Titel	Initialien]
Vorname	Stefan	
Nachname	Marten	
Anzeigename	Marten, Stefan	
Passwort		
UID	Stefan Marten	
Beschreibung		
	<u>^</u>	
	~	
	<u>Q</u> K <u>A</u> bbrechen <u>Ü</u> bernehr	nen

Nach Eingabe von Vorname und Nachname kann der Benutzer über den Button "Übernehmen" gespeichert werden.

Der CN entspricht der UID und werden beim Speichern gebildet und können später nicht mehr geändert werden.

Der CN bzw. die UID werden ggf. für das Anmelden an einer der ixi-UMS Benutzer-Homepages benötigt.

Für Nutzung von ixi-UMS Enterprise muß dem Benutzer eine gültige E-Mail-Adresse (siehe unten) und eine gültige ixi-UMS Empfängernummer eingetragen werden.

Neuer Benut	ter				×
Allgemein	Adresse Firma Telefon E-I	dail ixi-UMS			
E-Mails					
MartenSt	@business.net				
	E-Mail Adresse			×	
	E-Mail Adresse eingeben 🛛	artenS@business	net		
			ОК	Cancel	
			11:	1 Verben	Deerkeiten
			minzurugen	Loschen	bearbeiten
			<u>0</u> K	Abbrechen	<u>Ü</u> bernehmen

Um eingehende ixi-UMS -Nachrichten an den Benutzer zustellen zu können und zur Authentifizierung bei ausgehenden ixi-UMS -Nachrichten, muß dem Benutzer eine **im Mailsystem gültige** E-Mail-Adresse eingetragen werden.

Dazu doppelklicken Sie auf der Karteikarte "E-Mail" den automatisch generierten Eintrag und tragen die E-Mail-Adresse aus dem Mailserver ein.

Beachten Sie vor dem Anlegen der Benutzer die Einstellungen unter "Templates"

Mit "OK" wird diese dann gespeichert werden.

Optional können Informationen zu der Firma und der Adresse angegeben werden.

llaemein Adresse E	Firma Telefon F.Mail ivi.IIMS	
agemeint Haroood F		
Adresse der Firma		_
Straße	Berliner Str. 12	
Postfach		1
Postleitzahl	48754 Stadt Musterdorf	
Bundesland		۱ [
ar - Martan Stafan		_
er - Marcen, Sceran		
Allgemein Adresse F	Firma Telefon E-Mail ixi-UMS	
Firma		
Firma	Vertriebs GmbH	
Abteilung	Marketing	ר
Abteilungsnummer	Baumpummer	
Herononigonominior		
Arbeitnehmer		
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer	я	
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer Arbeitsnehmertyp	ar	
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer Arbeitsnehmertyp Vorgesetzter		
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer Arbeitsnehmertyp Vorgesetzter	я	
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer Arbeitsnehmertyp Vorgesetzter Sekretärin		/
Arbeitnehmer Arbeitnehmernummer Arbeitsnehmertyp Vorgesetzter Sekretärin		

Diese Angaben können auf einem Deckblatt ausgegeben werden.

Standardmäßig werden vom ixi-UMS Mail Server Connector ausgelesen:

- Firma
- Strasse
- Postleitzahl
- Ort
- Abteilung
- Büro

Weitere Informationen zum Thema "Deckblatt" entnehmen Sie bitte den Anleitungen des ixi-UMS Mail Server Connector und ixi-UMS Kernels.

4.3 ixi-UMS Nummer zuweisen

Unter Inbound Routing versteht man die Zustellung von UMS Nachrichten in das E-Mail Postfach des Benutzers. Der ixi-UMS Mail Server Connector sucht per LDAP die vom ixi-UMS Kernel empfangene Rufnummer in der LDAP-Datenbank. Wird die UMS Nummer gefunden, liest der ixi-UMS Mail Server Connector die zugehörige E-Mail-Adresse des Benutzers aus und übermittelt die Nachricht an den Mailserver.

Damit kann im Prinzip jeder Benutzer im Unternehmen ein oder mehrere Fax-, Voice- und SMS-Nummern zugeordnet bekommen. Standardmäßig erhält jeder Benutzer eine UMS Empfängernummer, auf der er alle 3 Arten von Nachrichten empfangen kann.

User - Marten, Ste	fan				×
Allgemein Adres	se Firma	Telefon	E-Mail	ixi-UMS	
Business					
Telefon	+49 89 545	564897		~	Bearbeiten
FAX Nummer				~	Bearbeiten
Mobi FAX Nun	nmern				×
Page FAX N Telefor	ummern bea nnummer	rbeiten —			
+49 8	9 54567989;	1			<u>H</u> inzufügen
Priva					<u>L</u> öschen
Telel					<u>E</u> rsetzen
					†
					+
			<u>0</u> ł	<	<u>A</u> bbrechen
		<u>0</u> K	Abt	prechen	<u>Ü</u> bernehmer

Dem Benutzer muss in der Karteikarte "Telefon" unter **FAX Nummer** eine gültige UMS-Empfängernummer eingetragen werden. (LDAP Bezeichnung: facsimileTelephoneNumber)

Nach klicken auf den Button "Bearbeiten" kann die Rufnummer eingetragen werden. Über "Hinzufügen" wird sie dann dem Benutzer zugewiesen.

Hinweis:

Die Rufnummer **muß** im internationalen Rufnummernformat eingetragen werden. Zeichen () / - werden NICHT ausgewertet und dürfen daher auch nicht genutzt werden

Beispiel:

+49 8142 4799123 oder +4981424799123 (komplett ohne Leerzeichen)

Hinweis:

Eine E.164 Telefonnummer ist eine Nummer im sogenannten kanonischen Format, d.h. sie enthält Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl, Anschlussnummer und Durchwahlinformation.

Beispiel: +49 8142 4799123 oder +4981424799123 (komplett ohne Leerzeichen)

Standardmäßig hängen die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl und Anschlussnummer von den ixi-UMS Kernel Standorteinstellungen ab.

Überträgt die Telefonanlage die Empfängerrufnummern im E.164 Format oder ist ein Rufnummernkonverter im Einsatz, muss die Empfängernummer ggf. ohne Leerzeichen eingetragen werden.

Hinweis:

Soll die UMS-Empfängernummer in einem anderen Feld gesucht werden, beachten Sie die Hinweise in den Zusatzinformationen in der ixi-UMS Mail Server Connector und/oder ixi-UMS Voice-Mail Server Anleitung

4.4 ixi-UMS Tab

Unabhängig davon ob das ixi-UMS Voice-Mail Server installiert ist oder nicht, sind alle Einstellungen/Buttons aktiv.

Jser - Marten, Stefan	×		
Allgemein Adresse Firma Telefon E-Mail Mitglied von ixi-UMS			
Voicemailbox	Zurücksetzen		
Systemvorgabe Cogin per Telefon (nu	ır Profileinstellungen)		
◯ Kein Login per Telefon ◯ Login per Telefon und	d Fernabfrage		
Einstellungen für Voice Mail			
Einstellungen für die Fernabfrage von Nachrichten <u>F</u> ernabfrage			
Einstellungen für den Zugriff zum Postfach des Benutzers	Postfach		
Benachrichtigungen	Benachrichtigungen		
UMS Einstellungen	UMS		
Alle ixi-UMS Installationen sind Version 6.60 oder neuer			
<u>D</u> K	<u>Abbrechen</u> <u>Ü</u> bernehmen		

Ist die Funktion "Voice-Mailbox" nicht im Einsatz, kann diese auch deaktiviert werden. In dem Fall werden die entsprechenden Einstellungen deaktiviert.

Unter "UMS" können die Berechtigungen und Eigenschaften für die Dienste Fax, SMS und TTS eingetragen werden.

4.4.1 UMS Einstellungen

Hier können die Einstellung pro Dienst vorgenommen werden, wenn diese von den Einstellungen am ixi-UMS Server abweichen sollen.

Werden diese Angaben beim Benutzer nicht hinterlegt, gelten die am ixi-UMS Mail Server Connector und/oder ixi-UMS Kernel eingetragenen Standardberechtigungen. In dem Fall wird "Systemvorgabe" angezeigt.

Generell gilt: Die Einstellungen der Benutzer überschreiben die Einstellungen am Server.

4.4.1.1 Allgemein

Hier werden die Absenderinformationen sowie die optionalen Angaben für "Coverpage" und "Kostenstelle" fest gelegt.

UN	1S Einstellu	ngen					×
	Allgemein	Fax	SMS	Voice / TTS			
	ISDN Abs	enderad	resse	9658			
	Kostenste	lle					
	Deckblatt			Marketing			
	De	ckblatt e	rzwinger	n			
	Rückmeld	lungen					
	HTML-Be	richte in		Systemvorgabe		\sim	
	Alle R	ückmeld	ungen lö	Systemvorgabe Dutch English French German Italian Portuguese Spanish	3		
					OK	Abbrechen	1

ISDN Absender Adresse:

Die Calling Party Number, die für ausgehende UMS Nachrichten für diesen Benutzer signalisiert wird. Ist hier keine ISDN Absender Kennung eingetragen, wird die Fax-Absendernummer als Calling Party Number signalisiert. Wird SMS-ins-Festnetz genutzt, **muss** hier eine für die ISDN-Verbindung gültige Absenderinformation hinterlegt werden.

Kostenstelle:

Beliebiger String. Wird im Journal des ixi-UMS Kernel geloggt und kann zu Abrechnungszwecken verwendet werden.

Deckblatt:

Hier geben Sie den Verzeichnisnamen eines Coverpage Unterverzeichnisses an. Dieses Verzeichnis muss das Fax Deckblatt und -layout für ausgehende UMS Nachrichten enthalten. Lesen Sie hierzu auch das ixi-UMS Kernel Manual.

Optional kann für alle ausgehenden Faxnachrichten die Erstellung des **Deckblatts erzwungen** werden.

Rückmeldungen:

Die vom ixi-UMS Kernel erstellen Berichte der Rückmeldungen, der OCR Text und die durch die "SenderIdentifikation" enthaltenen Informationen können im **HTML-Format** generiert werden. Ist die Option am ixi-UMS Server aktiviert, kann dem Benutzer eine individuelle Vorlage zugewiesen werden.

Optional können **alle Rückmeldungen gelöscht werden**. In diesem Fall bekommt der Benutzer keine positiven und negativen Versandbestätigungen mehr.

Ist ixi-UMS Enterprise so eingerichtet das ixi-UMS Nachrichten und Rückmeldungen nur noch am ixi-UMS Server gespeichert werden, sind die Einstellungen für die Rückmeldungen nicht relevant.

4.4.1.2 Fax Einstellungen

Hier werden die Absenderinformationen sowie die Berechtigungen für ixi-UMS Faxnachrichten festgelegt.

Fax Sender Nummer:

Ist die Nummer, die in der Kopfzeile des gesendeten Faxes erscheint. Es handelt sich hierbei üblicherweise um eine Durchwahl.

Diese wird dann mit den Lizenzinformationen des ixi-UMS Kernel kombiniert.

Beispiel:

Wird in den Lizenzinformationen am ixi-UMS Kernel eine Absender ID +49 eingetragen, muss hier eingetragen werden: </br><Vorwahl ohne 0> <kompl. Anschlussnummer>

Fax Headline:

Diese Vorgabe überschreibt die Angabe der Absender-Kennung im ixi-UMS Kernel. Sollen die Benutzer diese individuell eintragen können, beachten Sie die Zusatzinformation "ixi-UMS Benutzervorgaben" in der ixi-UMS Mail Server Connector Anleitung.

UN	MS Einstellungen	>	<
	Allgemein Fax SMS Voice /	TTS	
	Fax Sender Nummer 9745		
	Fax Headline estos Gm	bH, Abt: Marketing	
	Sendeberechtigung	stemvorgabe 🗸 🗸	
	Erlaubnis Senden mit Priorität hoo	h v	
	Max. Fax Seiten: 0		
	Max. Anzahl Faxe pro Tag Sys	temvorgabe 🗸	
	Eingehende Faxe als Sys Sys PDI	temvorgabe 🗸	
	TIF	F und TIF	
		<u>Q</u> K <u>A</u> bbrechen	

Sendeberechtigungen:

Hiermit lässt sich einstellen, wie "weit" ein Benutzer UMS Nachrichten versenden darf.

Fax: Erlaubnis Senden mit Priorität:

Übersteigt die vom Benutzer in der Nachricht angegebene Priorität die hier eingestellte, wird die effektive Priorität auf die hier eingestellte begrenzt.

Max. Fax Seiten:

Möchte der Benutzer ein Fax mit mehr als der angegebenen Zahl von Seiten verschicken, erhält er eine Fehlermeldung.

Der Wert 0 bedeutet "Systemvorgabe" = eingetragene max. Anzahl Seiten im ixi-UMS Render Connector

Max. Anzahl Faxe pro Tag:

Es kann vorgegeben werden, wie viele Nachrichten pro Nachrichtentyp der Benutzer am Tag versenden darf. Zur Aktivierung dieser Einschränkung muss die Auswertung auf der ixi-UMS Kernel Konfiguration unter "AddOns - Tageslimit" aktiviert sein.

Systemvorgabe: Die am ixi-UMS Kernel eingestellte Anzahl ist gültig

Unbegrenzt: Unabhängig von der Konfiguration am ixi-UMS Kernel kann der Benutzer unbegrenzt Nachrichten versenden. *Benutzerdefiniert*: Es muss die Anzahl der erlaubten Nachrichten eingegeben werden.

Eingehende Faxe als

Hier können Sie festlegen ob der Benutzer die ixi-UMS Faxnachrichten als TIF und/oder PDF-Anhang erhält. Beachten Sie die benötigte Einstellung im ixi-UMS Render Connector.

Ist ixi-UMS Enterprise so eingerichtet das ixi-UMS Nachrichten und Rückmeldungen nur noch am ixi-UMS Server gespeichert werden (siehe auch "Nachrichten Store" in der ixi-UMS Kernel Anleitung), ist die Einstellungen für die eingehende Faxe nicht relevant.

4.4.1.3 SMS Einstellungen

Ist das ixi-UMS Enterprise System für den Versand von SMS eingerichtet, kann dem Benutzer hier vom Server abweichende Berechtigungen erhalten.

_		
UN	/IS Einstellungen	×
	Allgemein Fax SMS Voice / TTS	
	Sendeberechtigung Systemvorgabe ~	
	Max. Anzahl SMS pro Tag Benutzerdefiniert 🗸 5	
	Abhängig von der Versandart und des genutzten Anbieters kann eine Absendernummer gesendet werden. Übermittelt wird für diesen Benutzer: Bei SMS per HTTP: Die für diesen Benutzer eingetragene Mobiltelefonnummer Bei SMS ins Festnetz: Die bei ixi-UMS eingetragene ISDN Absendernummer, anderenfalls die ixi-UMS Fax Sender Nummer Wird zum Versand der SMS ein GSM-Adapter genutzt wird die Rufnummer der eingesetzten SIM Karte versendet.	
		n

Sendeberechtigungen:

Hiermit lässt sich einstellen, wie "weit" ein Benutzer SMS versenden darf.

Max. Anzahl SMS pro Tag:

Es kann vorgegeben werden, wie viele SMS pro der Benutzer am Tag versenden darf.

Zur Aktivierung dieser Einschränkung muss die Auswertung auf der ixi-UMS Kernel Konfiguration unter "AddOns - Tageslimit" aktiviert sein.

Systemvorgabe: Die am ixi-UMS Kernel eingestellte Anzahl ist gültig

Unbegrenzt: Unabhängig von der Konfiguration am ixi-UMS Kernel kann der Benutzer unbegrenzt Nachrichten versenden.

Benutzerdefiniert: Es muss die Anzahl der erlaubten Nachrichten eingegeben werden.

4.4.1.4 Voice + TTS Einstellungen

Ist am ixi-UMS Kernel der Dienst "Voice" lizenziert, können die Benutzer Voicenachrichten (als wav-Anhang) und TTS-Nachrichten versenden.

UΜ	IS Einstellungen	Х
	Allgemein Fax SMS Voice / TTS	
	Sendeberechtigung Systemvorgabe	
	Max. Anzahl Voice pro Tag keine lokal national	
	International Die Einstellungen für die Nutzung des Dienstes volce in verbindung mit dem ixi-UMS Enhanced Voice Package werden auf der Benutzerkarteikarte "ixi-UMS" festgelegt.	
	Bitte beachten Sie:	
	Auch für den Versand von TTS-Nachrichten muss der Dienst "Voice" am ixi-UMS Kernel lizenziert sein.	
	<u> </u>	n

Sendeberechtigungen:

Hiermit lässt sich einstellen, wie "weit" ein Benutzer eine Voice- oder TTS-Nachricht versenden darf.

Max. Anzahl Voice/TTS pro Tag:

Es kann vorgegeben werden, wie viele Voice und TTS (zusammen) pro der Benutzer am Tag versenden darf.

Zur Aktivierung dieser Einschränkung muss die Auswertung auf der ixi-UMS Kernel Konfiguration unter "AddOns - Tageslimit" aktiviert sein.

Systemvorgabe: Die am ixi-UMS Kernel eingestellte Anzahl ist gültig

Unbegrenzt: Unabhängig von der Konfiguration am ixi-UMS Kernel kann der Benutzer unbegrenzt Nachrichten versenden.

Benutzerdefiniert: Es muss die Anzahl der erlaubten Nachrichten eingegeben werden.

4.4.2 ixi-UMS Voice-Mailbox Einstellungen

Alle grundsätzlichen Einstellungen können global am ixi-UMS Voice-Mail Server vorgenommen werden und sind für alle Benutzer gültig. So kann z.B. die Voice-Mailbox am Server deaktiviert und nur für ausgewählte Benutzer aktiviert werden. Soll die Funktion "Fernabfrage per Telefon"genutzt werden, ist eine Konfiguration für den IMAP Zugriff zwingend erforderlich.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der in der ixi-UMS Voice-Mail Server Anleitung.

Ist die PIN mehrfach falsch eingegeben worden, wird der Account für die Einwahl per Telefon gesperrt und kann über den Button "Zurücksetzen" wieder frei gegeben werden. Der Button "**Zurücksetzen**" ist immer verfügbar. Die Optionen sind erklärt unter: Zurücksetzen - Gesperrte Voicemailbox freigeben

Ist die **Voicemailbox** deaktiviert, erhält der Anrufer eine entsprechende Ansage und kann keine Nachricht hinterlassen. Unter **Zugriffsmodus** kann festgelegt werden, ob und für welche Feature sich der Benutzer per Telefon einloggen darf.

Systemvorgabe:	Es sind die Einstellungen am ixi-UMS Voice-Mail Server gültig
Kein Login per Telefon:	Der Benutzer darf sich nicht einloggen. Er kann keine Ansagen aufsprechen oder
	Nachrichten abrufen
Login per Telefon	Der Benutzer kann sich per Telefon einloggen, seine Ansagen besprechen und alle
(nur Profileinstellungen):	Profileinstellungen vornehmen, unabhängig davon was am Server unter Default Benutzer
	Einstellung - Login per Telefon eingestellt wurde.
Login per Telefon	Der Benutzer kann sich einloggen, seine Profileinstellungen machen und seine Nachrichten
und Fernabfrage:	abhören, unabhängig davon was am Server unter Default Benutzer Einstellung -
	Fernabfrage eingestellt wurde.

User - Marten, Stefan		×
Allgemein Adresse Firma Telefon	E-Mail Mitglied von ixi-UMS	
Voicemailbox Systemvorgabe	O aktiviert O deaktiviert	Zurücksetzen
 Systemvorgabe 	🔿 Login per Telefon (nu	r Profileinstellungen)
◯ Kein Login per Telefon	🔿 Login per Telefon und	d Fernabírage
Einstellungen für Voice Mail	I	<u>V</u> oice Mail
Einstellungen für die Fernab	frage von Nachrichten	<u>F</u> ernabfrage
Einstellungen für den Zugrif	f zum Postfach des Benutzers	Postfach
Benachrichtigungen		Benachrichtigungen
UMS Einstellungen		UMS
☑ Alle ixi-UMS Installationen sind V	ersion 6.60 oder neuer	
	<u>0</u> K	<u>Abbrechen</u> <u>Ü</u> bernehmen

Weitere Einstellungen zu Sprache und Berechtigungen können in den Menüs "Voice Mail", "Fernabfrage", "Postfach" und "Benachrichtigungen" festgelegt werden.

Alle ixi-UMS Installations sind Version 6.60 oder höher

Mit ixi-UMS Enterprise 6.60 wird die Verschlüsselung der PIN und des IMAP-Passwortes für das individuelle Login am Mailserver erhöht. Ist die ixi-UMS-Benutzerverwaltung auf dem selben Server wie der ixi-UMS Voice-Mail Server installiert, wird die Einstellung automatisch aus der Einstellung des ixi-UMS Voice-Mail Server übernommen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ixi-UMS Voice-Mail Server Anleitung.

4.4.2.1 Voice Mail

Unter Ansagetyp wird für diesen Benutzer vorgegeben, ob er eine individuelle oder personalisierte Ansage nutzen muss.

Voice Mail			×
Voice Mail			
Ansagetyp	Systemvorgabe		~
Beschreibung des Weiterleitu	ngsziels durch (nur ir	ndividuell):	
	Systemvorgabe		\sim
Standardansagesprache	Systemvorgabe		~
Ansagesprache	Systemvorgabe		\sim
Folgendes Profil	Standard Abhängig von der F Anrufer kann die Sp	Rufnummer des Anrufe prache bestimmen	ers
außerhalb der Bürozeite	n	Systemvorgabe	\sim
während der Pausen be	nutzen	Systemvorgabe Keines Büro Mobil Heim Urlaub Benutzerdefiniert 1 Benutzerdefiniert 2	
		<u>O</u> K <u>A</u> bbrec	hen

Unter **Beschreibung des Weiterleitungsziels durch** (**nur individuell**) wird festgelegt, von wem die Auswahl für das Weiterleiten von Anrufern angesagt wird. Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit dem Ansagetyp "individuell" möglich.

Systemvorgabe:

Die Einstellung vom ixi-UMS Server wird benutzt.

Nur Benutzer:

Der Benutzer muss in seiner individuellen Ansage die Auswahl für "Drücken Sie 1 und 2" mit ansagen.

Benutzer und System:

Der Benutzer hinterlegt eine normale Ansage und das ixi-UMS System spielt danach ab: "Drücken Sie 1 um eine Nachricht zu hinterlassen oder 2 um sich zu XXX weiter verbinden zu lassen"

Die **Standardansagesprache** gibt an, ob der Anrufer standardmäßig die deutsche oder die englische Ansage hört. Unter **Ansagesprache** kann festgelegt werden, auf Grund welcher Informationen der die Ansagesprache für den Anrufer ausgewählt wird.

Standardansage verwenden: Abhängig von der Rufnummer des Anrufers:	Es wird die unter Standardansagesprache eingestellte Sprache genommen. Abhängig davon was am ixi-UMS Voice-Mail Server unter Landeskennzahlen / Sprachen eingerichtet wurde, erhält der Anrufer auf Grund der Absendernummer die Ansage in der zugewiesenen Sprache (sofern verfügbar).
Anrufer kann Sprache bestimmen:	Dem Anrufer werden die Sprachen (Deutsch und Englisch) zur Auswahl angeboten.

Ist ein Profil für **Folgendes Profil ausserhalb der Bürozeiten benutzen** definiert, wird entsprechend der festgelegten Zeiten automatisch dieses Profil aktiv.

Die Bürozeiten können am ixi-UMS Voice-Mail Server vorgegeben und/oder vom Benutzer über die browser-basierte ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration eingestellt werden.

4.4.2.2 Fernabfrage

Unter Menüsprache wird festgelegt, in welcher Sprache der Benutzer sein Menü am Telefon angesagt bekommt.

Fernabfrage	X
Fernabfrage	
Menüsprache	Systemvorgabe ~
PIN	*****
Legen Sie fest, von welchen PIN-Eingabe einwählen darf, Mailbox abzufragen.	Telefonen sich der Benutzer mit und ohne um Profileinstellungen vorzunehmen und die
⊖ Systemvorgabe	
Login von allen Telefoner	n mit PIN Eingabe zulassen
O Login von keinem Telefo	n zulassen
🗹 Ausnahmen	
🗹 Büronummer	🗹 Ohne PIN
🗹 Mobilnummer	Ohne PIN
weil	tere Ausnahmen
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen

Hat der Benutzer seine **PIN** vergessen oder mehrfach falsch eingegeben, kann hier eine neue PIN vergeben werden.

Standardmäßig ist Login von allen Telefonen mit PIN Eingabe zulassen aktiviert. Somit können die Benutzer von jedem Telefon Ihre Voice-Mailbox Nummer anwählen und sich mittels PIN-Eingabe einloggen.

Soll dieses nicht möglich sein, kann auf Login von keinem Telefon zulassen umgeschaltet werden.

Unter **Ausnahme** können Telefonnummern angegeben werden, von denen der Benutzer seine Profileinstellungen ändern und seine Nachrichten abhören kann. Je nach genereller Auswahl können hier Rufnummern angegeben werden, bei denen keine PIN Eingabe erforderlich ist oder es kann generell eingestellt werden, von welchem Telefon sich die Benutzer einloggen dürfen.

Vorgegeben sind schon die ggfs. im AD unter "Allgemein - Rufnummer" und "Rufnummern - Mobile" eingetragenen Telefonnummern.

Wird **Ohne PIN** gewählt, ist bei Anruf von diesem Telefon keine PIN Eingabe erforderlich. Bei Einwahl von einer hier definierten Nummer wird dem Benutzer sofort das Hauptmenü vorgelesen.

		1	1 1. 1.		• •	
Unter Weitere	Ausnahmen	konnen	heliehige	Rufnummern	eingetragen	werden
	/ ashannen	Ronnen	bellebige	Rumummern	chiged ugen	wer den.

Weitere Ausnahmen		×
Weitere Telefonnummern		
l		🗌 ohne PIN
+49 30 5479945 +49 30 5479989	ohne PIN	<u>H</u> inzufügen
		<u>B</u> earbeiten
		<u>L</u> öschen
		Leeren
	<u>0</u> K	<u>A</u> bbrechen

Auch hier ist die Möglichkeit gegeben, die Einwahl von diesem Telefon ohne PIN Eingabe zu erlauben.

Werden Rufnummern für den generellen Zugriff oder den Zugriff ohne PIN eingetragen, muss darauf geachtet werden, dass die Telefonnummern im Format +49 8142 47990 hinterlegt werden.

Hinweis:

Ist der Abruf auf eine Rufnummer beschränkt, darf beim Abrufen der Nachrichten nicht die Rufnummernunterdrückung aktiviert sein.

4.4.2.3 Postfach

Hier kann dem Benutzer ein vom am ixi-UMS Voice-Mail Server hinterlegten Default-Eintrag abweichender Posteingangs-Ordner zugewiesen werden.

Postfach			×
Mailbox			
Postfachzugriff			
IMAP Verzeichn	is	Inbox	
🖂 Administrativ	es IMAP-Kor	nto zur Authentifizierung verwenden	
Abweichend	en Benutzeri	rnamen verwenden	
IMAP Benutz	ername	StefanMeier	
IMAP Passw	ort		
Mailserver			
Abweichend	en IMAP-Sei	erver verwenden	
IMAP Host			
IMAP Port		143	
		<u>O</u> K <u>A</u> bbrecher	1

In diesem Ordner wird dann nach neuen Nachrichten gesucht.

Beispiel:

Wird im Posteingang des Benutzers ein Unterordner "Voice" angelegt und alle Voice Nachrichten regelbasiert dahin verschoben, muss eingetragen werden:

- bei MS Exchange: Inbox/Voice
- bei IBM Domino: Voice

Es muss **zwingend** der IMAP Benutzername des Postfaches angegeben werden.

Im Allgemeinen ist eine Konfiguration des Postfachzugriffs nicht erforderlich, da für den Zugriff auf alle Postfächer ein berechtigter Account verwendet wird. Wird kein **Administratives IMAP-Konto für den Zugriff** genutzt, müssen die Benutzer ihr Passwort über die "IndivHomepage" bzw. ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration eingeben.

Ist der für den IMAP-Zugriff benötigte **Benutzername** nicht in der LDAP-Datenbank hinterlegt, kann dieser hier eingetragen werden.

Unterstützt der Mailserver keine "IMAP4 Weiterleitung" (z.B. IBM Domino) und ist dieser nicht in der LDAP-Datenbank hinterlegt, muss dieser als **Abweichender Mailserver** angegeben werden.

Hinweis:

Müssen die Benutzer das Passwort für den Zugriff auf ihr Postfach hinterlegen, ist der Versand der Willkommensnachricht erforderlich, da der Link zur Passworteingabe darin enthalten ist oder die Eingabe über die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration muss aktiviert werden

4.4.2.4 Benachrichtigungen

Hier wird eingestellt, nach wie vielen und welchen eingegangenen Nachrichten der Benutzer eine Benachrichtigung erhalten soll.

Um die "Message Waiting Indication" oder "SMS auf das Mobiletelefon" nutzen zu können, müssen Sie in der ixi-UMS Kernel Konfiguration und ggfs. in der ixi-UMS Voice-Mail Server Konfiguration die entsprechenden Einstellungen vornehmen und der Notifier Express muss aktiviert werden.

Benachrichtigungen	×
ixi-UMS Notifier Express	
Standardeinstellungen für Benachrichtig Benachrichtige den Benutzer	ungen verwenden
🗹 bei 🛛 🗸 neuen Faxnach	richt(en)
🗌 bei 🛛 🗸 neuen Sprachn	achricht(en)
🗌 bei 🛛 🗸 neuen SMS Na	chricht(en)
Die Benachrichtigungen an folgende Ger	äte Senden
MWI auf dem Telefon des Benutze	ers setzen
Absender für MWI 9985	
SMS auf das Mobiltelefon	
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen

Ist **Standardeinstellungen für Benachrichtigungen verwenden** aktiviert, können beim Benutzer keine individuellen Einstellungen vorgenommen werden. Es werden die Default Einstellungen des Notifier Express übernommen.

Unter **Die Benachrichtigungen an folgende Geräte senden** kann festgelegt werden, wie der Benutzer informiert wird.

Es sind nur die Optionen aktiv, die auf Grund der hinterlegten Informationen auch nutzbar sind. Auf fehlende aber ggfs. benötigte Informationen wird hingewiesen.

Aus welchem LDAP-Attribut die Nummer für die MWI-Benachrichtigung ausgelesen wird, kann in der Konfiguration des ixi-UMS Enhanced Voice Package unter Allgemein auf der Karte Rufnummernkonfiguration festgelegt werden.

Absender der "Message Waiting Indication" (MWI) am Telefon:

Standardmäßig wird die UMS-Durchwahl des Benutzers als Absendernummer am Telefon angezeigt. Wurde in der Konfiguration des ixi-UMS Voice-Mail Server unter Allgemein - Rufnummernkonfiguration "Route-By-Redirection" aktiviert, wird die dort eingetragene Nummer am Telefon des Benutzers als Rückrufnummer angezeigt. Es sollte gewährleistet sein, dass der Benutzer durch Rückruf auf dieser Nummer mit seiner Mailbox verbunden wird.

In Umgebungen mit z.B. vernetzten Telefonanlagen kann es vorkommen, dass sich die interne und die externe Durchwahl unterscheiden, um Zugriff auf den UMS Server zu bekommen. In so einem Fall muss die von extern "gewählte" UMS Nummer als Empfängernummer beim Benutzer eingetragen werden. Die davon abweichende interne MWI-Rückrufnummer muss separat bei den Benutzern hinterlegt werden.

In diesem Fall MUSS die gesamte Konfiguration der Benachrichtungen individuell am Benutzer eingestellt werden. Es sind keine Defaulteinstellungen mehr gültig.

In Umgebungen mit verteilten ixi-UMS Kernel Standorten UND der Nutzung von Route-By-Redirection muss hier die jeweilige Voice-Mailbox-Nummer eingetragen werden.

Hinweis: Um den Benutzer per MWI zu informieren, muss seine Telefonnummer in der Benutzerverwaltung im Format +49 8142 4799555 eingetragen sein.

Hinweis: Sollen E-Mails und/oder Faxe am Telefon vorgelesen werden, wird TTS und/oder OCR benötigt.

4.4.2.5 Zurücksetzen - Gesperrte Voicemailbox freigeben

Über den Button "Zurücksetzen" kann jederzeit ausgewählt werden:

Willkommensnachricht erneut senden Der Benutzer erhält beim nächsten Anruf erneut die Willkommensmail mit seiner

	FIN
PIN zurücksetzen Willkommens-	Der Benutzer erhält beim nächsten Anruf erneut die Willkommensmail mit einer
nachricht erneut senden	neu generierten PIN.

Ist die PIN mehrfach falsch eingegeben worden, wird der Account für die Einwahl per Telefon gesperrt. Über den Button "Zurücksetzen" kann dieser wieder freigegeben werden. Dabei kann ausgewählt werden, ob und welche weitere Aktion durchgeführt werden soll:

Freischalten

Der Zugriff per Telefon wird wieder frei gegeben

erneut die Willkommensmail mit einer neu generierten PIN.

Freischalten und Willkommensnachricht erneut senden Freischalten, PIN zurücksetzen und Willkommensmail erneut senden

Der Zugriff wird freigeschaltet und der Benutzer erhält beim nächsten Anruf erneut die Willkommensmail mit seiner PIN Der Zugriff wird freigeschaltet und der Benutzer erhält beim nächsten Anruf

Jser - Marten, Stefan		×	
Allgemein Adresse Firma Tele	fon E-Mail ixi-UMS		
Der Dienst Fernabfrage wu	rde deaktiviert (falsche PIN eingegeben).	
Voicemailbox 💿 Systemvorga	abe 🔿 aktiviert 🔿 deaktiviert	Zurücksetzen	
∠ugriffsmodus	Freischalten Freischalten und Willkommensna	chricht senden	
◯ Kein Login per Telefon	Freischalten und Willkommensma	il mit neuer PIN senden	
Einstellungen für Voice Mail		⊻oice Mail	
Einstellungen für die Fe	<u>F</u> ernabfrage		
Einstellungen für den Zugriff zum Postfach des Benutzers		<u>P</u> ostfach	
Benachrichtigungen		Benachrichtigungen	
UMS Einstellungen	UMS		
🗹 Alle ixi-UMS Installationen si	nd Version 6.60 oder neuer		
	<u>0</u> K	<u>Abbrechen</u> <u>Ü</u> bernehmen	

5 Info

5.1 Über estos GmbH



estos mit Sitz in Starnberg und Olching bei München ist Hersteller von Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf Unified Communication mit Unified Messaging, Faxserver CTI (Computer Telefony Integration), Präsenz und Instant Messaging. estos setzt mit ihren Kommunikationslösungen auf bestehende Standards wie Standardschnittstellen und Standardhardware, proprietäre Lösungen werden vermieden. Das Unternehmen legt Wert auf marktgerechte und zukunftsorientierte Produkt-Entwicklung mit Orientierung an Integration in verfügbare Umgebungen auch im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen.

Kontakt: estos GmbH Petersbrunner Str. 3a 82319 Starnberg Amtsgericht München HRB 133 670 Ust-Id Nr. DE 813 079 461

Tel. +49 8151 36856 177 Fax: +49 8151 36856 199 E-Mail: sales@estos.de Web: www.estos.de

© estos GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der estos.GmbH.

5.2 Version

Software: ixi-Framework Version: 7.10 Datum: 19.04.2024